

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
0-9	
3D	Quader/KEGel/Schale/KUPpel/Netz/Pyramide/KUGel/Torus/KEll
_.3D	Keine Original-Optionen verfügbar.
3DDREHEN	Objekt/Letztes/ANsicht/X-achse/Y-achse/Z-achse/2Punkte
_.ROTATE3D	Keine Original-Optionen verfügbar.
3DENTFERNUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DDISTANCE	
3DFLÄCHE	Unsichtbar
_.3DFACE	_.Invisible
3DKONFIG	Adaptive rückstufung/Dynamisches Muster/Renderoptionen/Geometrie/Beschleunigung/eXit <b>weitere Optionen bei Adaptive rückstufung:</b> EIN/AUS , <b>dann</b> Flachschiattiert/Drahtgitter/Begrenzungsrahmen/Geschwindigkeit beibehalten fps/eXit <b>und</b> EIN/AUS <b>weitere Optionen bei Dynamisches Muster:</b> EIN/AUS , <b>dann</b> Oberflächenmuster/Kurvenmuster/Cachespeicherungsmuster/eXit <b>weitere Optionen bei Renderoptionen:</b> EIN/AUS , <b>dann</b> Lichtquellen/Materialien/eXit <b>und</b> EIN/AUS. <b>Bei Materialien:</b> Niedrig/Mittel/Hoch <b>weitere Optionen bei Geometry:</b> Isolinien im vordergrund/Rückseiten ignorieren <b>und</b> EIN/AUS <b>weitere Optionen bei Beschleunigung:</b> Hardware/Software/eXit <b>und</b> <b>bei Hardware:</b> Treibername/Geometriebeschleunigung/Antialias linien/eXit <b>und</b> EIN/AUS
_.3DCONFIG	_.Adaptive degradation/_.Dynamic tessellation/_.Render options/_.Geometry/_.acceLeration/_.eXit <b>weitere Optionen bei _Adaptive degradation:</b> _ON/_OFF , <b>dann</b> _Flat shaded/_.Wireframe/_.Bounding box/_.Maintain speed fps/_.eXit <b>und</b> ON/OFF <b>weitere Optionen bei _Dynamic tessellation:</b> _ON/_OFF , <b>dann</b> _Surface tessellation/_.Curve tessellation/_.Tessellations to cache/_.eXit <b>weitere Optionen bei _render options:</b> _ON/_OFF , <b>dann</b> _Lights/_.Materials/_.eXit <b>und</b> _ON/OFF. <b>Bei _Materials:</b> _Low/_Medium/_High <b>weitere Optionen bei _Geometry:</b> _Isolines on top/_.Discard backfaces <b>und</b> _ON/_OFF <b>weitere Optionen bei _acceLeration:</b> _Hardware/_.Software/_.eXit <b>und</b> <b>bei _Hardware:</b> _Driver name/_.Geometry acceleration/_.Antialias lines/_.eXit <b>und</b> _ON/_OFF
3DNETZ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DMESH	
3DORBIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DORBIT	
3DORBITCTR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DORBITCTR	
3DORBITFORTL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DCORBIT	
3DPAN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DPAN	
3DPOLY	Schließen/ Zurück
_.3DPOLY	_.close/_.undo
3DREIHE	Rechteckig/Polar
_.3DARRAY	_.rectangular/_.polar

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
3DSCHNITT	keine Befehlszeilenoptionen.
_3DCLIP	
3DSCHWENKEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_3DSWIVEL	
3DSIN	keine Befehlszeilenoptionen.
_3DSIN	
3DSOUT	keine Befehlszeilenoptionen.
_3DSOUT	
3DSPIEGELN	Objekt/Letztes/ Z-Achse/Ansicht/ XY/YZ/ZX/ 3Punkte
_MIRROR3D	_Object/ _Last/ _Zaxis/ _View/ _XY/ _YZ/ _ZX/ _3points
3DZOOM	keine Befehlszeilenoptionen.
_3DZOOM	
<b>A</b>	
ABDECKEN	Rahmen/Polylinie <b>weitere Optionen bei Rahmen:</b> EIN/AUS <b>weitere Optionen bei Polylinie:</b> Ja/Nein
_WIPEOUT	_Frames/_Polyline <b>weitere Optionen bei _Frames:</b> _ON/_OFF <b>weitere Optionen bei _Polyline:</b> _Yes/_No
ABRUNDEN	<b>2d-Optionen:</b> Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrere <b>weitere Optionen bei Stutzen:</b> Stutzen/Nicht stutzen <b>3d-Optionen:</b> Kette/Radius <b>weitere Optionen bei Kette:</b> KAnte/Radius <b>weitere Optionen bei Radius:</b> Kette/Radius
_FILLET	<b>2d-Optionen:</b> _Polyline/_Radius/_Trim/_mUltiple <b>weitere Optionen bei _Trim:</b> _Trim/_No trim <b>3d-Optionen:</b> _Chain/_Radius <b>weitere Optionen bei _Chain:</b> _Edge/_Radius <b>weitere Optionen bei _Radius:</b> _Chain/_Radius
ABSTAND	keine Befehlszeilenoptionen.
_DIST	
ACISIN	keine Befehlszeilenoptionen.
_ACISIN	
ACISOUT	keine Befehlszeilenoptionen.
_ACISOUT	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ADCENTER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ADCENTER	
ADCNAVIGIEREN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ADCNAVIGATE	
ADCSCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ADCCLOSE	
ÄNDERN	Eigenschaften <b>weitere Optionen bei Eigenschaften:</b> Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Plotstil <b>bei Farbe:</b> Truecolor/Farbbuch
_.CHANGE	_Properties <b>weitere Optionen bei _Properties:</b> _Color/_Elev/_LAYER/_LType/_ItScale/_LWeight/_Thickness/_Plotstyle <b>bei _Color:</b> _Truecolor/_COlorbook
AFENSTER	<b>Modellansichtsfenster:</b> Sichern/Holen/Löschen/Verbinden/ Einzeln/?/2/3/4 <b>weitere Optionen bei 2:</b> Horizontal/Vertikal <b>bei 3:</b> Horizontal/Vertikal/Oberhalb/Unterhalb/Links/Rechts <b>Layoutansichtsfenster:</b> EIN/AUS/Zbereich/Schattplot/Sperren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4 <b>weitere Optionen bei Schattplot:</b> Wie angezeigt/Drahtkörper/Verdeckt/Gerendert <b>weitere Optionen bei 2:</b> Horizontal/Vertikal <b>bei 3:</b> Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts
_.VPORTS	<b>Modellansichtsfenster:</b> _Save/_Restore/_Delete/_Join/_Single/?/2/3/4 <b>weitere Optionen bei 2:</b> _Horizontal/_Vertical <b>bei 3:</b> _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right <b>Layoutansichtsfenster:</b> _ON/_OFF/_Fit/_Shadeplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/2/3/4 <b>weitere Optionen bei _Shadeplot:</b> _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_Rendered <b>weitere Optionen bei 2:</b> _Horizontal/_Vertical <b>bei 3:</b> _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right
AFLAYER	?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/ Neufrier/ Afsvorg <b>weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Rücksetzen:</b> ALle/Wahl/Aktuell <b>weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Afsvorg:</b> Gefroren/Getaut
_.VPLAYER	?/_Freeze/_Thaw/_Reset/_Newfz/_Vpvisdflt <b>weitere Optionen bei _Freeze/_Thaw/_Reset:</b> _All/_Select/_Current <b>weitere Optionen bei _Vpvisdflt:</b> _Frozen/_Thawed
AFZUSCHNEIDEN	<b>Polygonal/Löschen</b> <b>weitere Optionen bei Polygonal:</b> Kreisbogen/sehnenlänge/Zurück
_.VPCLIP	<b>_Polygonal/_Delete</b> <b>weitere Optionen bei _Polygonal:</b> _Arc/_Close/_Length/_Undo
AKTIV	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ASSIST	
AKTUELL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TODAY	
AKTUELLENDE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ENDTODAY	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ALLESCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CLOSEALL	
AMEKONVERT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.AMECONVERT	
ANPASSEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CUSTOMIZE	
APPLOAD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.APPLOAD	
APUNKT	Drehen
_.VPOINT	_.Rotate
ARX	?/Laden/Entfernen/Befehle/Optionen <b>weitere Optionen bei Options:</b> Group/CLasses/Services
_.ARX	?/_Load/_Unload/_Commands/_Options <b>weitere Optionen bei Options:</b> _Group/_CLasses/_Services
ATTDEF	Unsichtbar/Konstant/Prüfen/Vorwahl <b>im weiteren Verlauf:</b> Position/Stil <b>weitere Optionen bei Position:</b> Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
_.ATTDEF	_.Invisible/_Constant/_Verify/_Preset <b>im weiteren Verlauf:</b> _Justify/_Style <b>weitere Optionen bei _Justify:</b> _Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR
ATTEDIT	Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Ja:</b> WErst/Position/Höhe/Winkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes <b>weitere Optionen bei Wert:</b> Ändern/Ersetzen <b>weitere Optionen bei Farbe:</b> Truecolor/Farbbuch
_.ATTEDIT	_.Yes/_No <b>weitere Optionen bei _Yes:</b> _Value/_Position/_Height/_Angle/_Style/_Layer/_Color/_Next <b>weitere Optionen bei _Value:</b> _Change/_Replace <b>weitere Optionen bei _Color:</b> _Truecolor/_Colorbook
ATTEXT	Cdf/ Sdf/ Dxf/ Objekte <b>weitere Optionen bei Objekte:</b> Cdf/Sdf/Dxf
_.ATTEXT	_.Cdf/_Sdf/_Dxf/_Objects <b>weitere Optionen bei Objects:</b> _Cdf/_Sdf/_Dxf
ATTREDEF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ATTREDEF	
ATTSYNC	?/Name/Auswählen
_.ATTSYNC	?/_Name/_Select

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
ATTZEIG	Normal/ EIN/ Aus
_.ATTDISP	_.Normal/ _ON/ _OFF
AUFLÖS	Ja/Nein
_.VIEWRES	_.Yes/ _No
AUSRICHTEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ALIGN	
AUSSCHNEIDEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CUTCLIP	
AUSSCHNT	?/Orthogonal/Löschen/Holen/Speichern/Bks/Fenster <b>weitere Optionen bei Orthogonal:</b> Oben/Unten/Vorne/Hinten/Links/Rechts <b>weitere Optionen bei BKS:</b> Ja/Nein
_.VIEW	?/_Orthographic/_Delete/_Restore/_Save/_Ucs/_Window <b>weitere Optionen bei Orthographic:</b> _Top/_Bottom/_Front/_Back/_Left/_Right <b>weitere Optionen bei Ucs:</b> _Yes/_No
<b>B</b>	
BAND	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TRACE	
BASIS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BASE	
BATTMAN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BATTMAN	
BEM und BEM1	Exit/Neuzeich/Stil/Zurück <b>weitere Befehle:</b> ausg/winkel/basislinie/mittelpunkt/weiter/durchmesser/hometext/horizontal/führung/neutext/schräg/ordinate/überschr/radius/holen/drehen/sichern/status/tdit/tdrehen/update/variablen/vertikal <b>die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen</b>
_.DIM und DIM1	_.Exit/_.Redraw/_.Style/_.Undo <b>weitere Befehle:</b> _.aligned/_.angular/_.baseline/_.center/_.continue/_.diameter/_.hometext/_.horizontal/_.leader/_.newtext/_.oblique/_.ordinate/_.override/_.radius/_.restore/_.rotated/_.save/_.status/_.tdit/_.trotate/_.update/_.variables/_.vertical <b>die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen</b>
BEMAUSG	Mtext/Text/ Winkel
_.DIMALIGNED	_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMBASISL	Zurück/Wählen
_.DIMBASELINE	_.Undo/_.Select

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
BEMDURCHM	Mtext/Text/ Winkel
._DIMDIAMETER	._Mtext/ _Text/ _Angle
BEMEDIT	Ausgangsposition/Neu/Drehen/Schräg
._DIMEDIT	._Home/ _New/ _Rotate/ _Oblique
BEMENTASSOZ	keine Befehlszeilenoptionen.
._DIMDISASSOCIATE	
BEMLINEAR	Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen
._DIMLINEAR	._Mtext/ _Text/ _Angle/ _Horizontal/ _Vertical/ _Rotated
BEMMITTELP	keine Befehlszeilenoptionen.
._DIMCENTER	
BEMORDINATE	Xdaten/Ydaten/ Mtext/Text/Winkel
._DIMORDINATE	._Xdatum/ _Ydatum/ _Mtext/ _Text/ _Angle
BEMRADIUS	Mtext/Text/ Winkel
._DIMRADIUS	._Mtext/ _Text/ _Angle
BEMREASSOZ	keine Befehlszeilenoptionen.
._DIMREASSOCIATE	
BEMREGEN	keine Befehlszeilenoptionen.
._DIMREGEN	
BEMSTIL	Sichern/Holen/ SStatus/Variablen/Anwenden/ ?
._DIMSTYLE	._Save/ _Restore/ _SStatus/ _Variables/ _Apply/?
BEMTEDIT	Links/Rechts/Zentrum/Ausgangsposition/Winkel
._DIMTEDIT	._Left/ _Right/ _Center/ _Home/ _Angle
BEMÜBERSCHR	Überschreibungen deaktivieren
._DIMOVERRIDE	._Clear overrides
BEMWEITER	Zurück/Wählen
._DIMCONTINUE	._Undo/ _Select
BEMWINKEL	Mtext/Text/Winkel
._DIMANGULAR	._Mtext/ _Text/ _Angle
BEREICHKONV	keine Befehlszeilenoptionen.
._SPACETRANS	
BEREINIG	BLöcke/BEmstile/LAyer/LTYPen/Plotstile/Symbole/Textstile/Mlinienstile/Alles <b>weitere Optionen:</b> Ja/Nein
._PURGE	._Blocks/ _Dimstyles/ _LAYers/ _LTYPES/ _Plotstyles/ _SHapes/ _textSTyles/ _Mlinestyles/ _All <b>weitere Optionen:</b> _Yes/ _No
BESPRECHUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
._MEETNOW	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BFLÖSCH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.UNDEFINE	
BFRÜCK	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REDEFINE	
BILD	?/Lösen/Pfad/Neuladen/Entfernen/Zuordnen
_.IMAGE	?/_Detach/_Path/_Reload/_Unload/_Attach
BILDANPASSEN	Kontrast/Fade/Helligkeit
_.IMAGEADJUST	_Contrast/_Fade/_Brightness
BILDQUALITÄT	Hoch/Entwurf
_.IMAGEQUALITY	_High/_Draft
BILDRAHMEN	Ein/Aus
_.IMAGEFRAME	_ON/_OFF
BILDSCHBEREIN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CLEANSCREENON	
BILDSCHBERAUS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CLEANSCREENOFF	
BILDSICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SAVEIMG	
BILDZUORDNEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.IMAGEATTACH	
BILDZUSCHNEIDEN	EIN/ Aus/Löschen/Neue Umgrenzung <b>weitere Optionen bei Neue Umgrenzung:</b> Polygonal/Rechteckig, <b>dann</b> Schließen/Zurück <b>und</b> Ja/Nein
_.IMAGECLIP	_ON/_OFF/_Delete/_New boundary <b>weitere Optionen bei _New boundary:</b> _Polygonal/_Rectangular, <b>dann</b> _Close/_Undo <b>und</b> _No/_Yes
BKS	Neu/Schieben/ orthoGonal/VOrher/HOlten/Sichern/Löschen/Anwenden/ ?/Welt <b>weitere Optionen bei Neu:</b> ZAchse/3punkt/OBJekt/Fläche/ANsicht/X/Y/Z <b>und bei Fläche:</b> Nächstes/Xumkehren/Yumkehren <b>weitere Optionen bei Schieben:</b> Ztiefe <b>weitere Optionen bei orthoGonal:</b> Oben/Unten/Vorne/Hinten/Links/Rechts <b>weitere Optionen bei Anwenden:</b> ALles
_.UCS	_New/_Move/_orthoGraphic/_Prev/_Restore/_Save/_Del/_Apply/?/_World <b>weitere Optionen bei _New:</b> _ZAxis/_3point/_OBJect/_Face/_View/X/Y/Z <b>und bei _Face:</b> _Next/_Xflip/_Yflip <b>weitere Optionen bei _Move:</b> Zdepth <b>weitere Optionen bei _orthoGraphic:</b> Top/Bottom/Front/BAck/Left/Right <b>weitere Optionen bei _Apply:</b> _All
BKSMAN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.UCSMAN	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
BKSYMBOL	EIN/ AUs/ALles/ Keinursprung/ URsprung/EIGenschaften
_.UCSICON	_.ON/ OFF/ All/ Noorigin/ ORigin/ Properties
BLOCK	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BLOCK	
BLOCKEINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PASTEBLOCK	
BLOCKSYMBOL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BLOCKSYMBOL	
BMPSICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BMPOUT	
BOGEN	Zentrum <b>weitere Optionen bei Zentrum:</b> Winkel/Sehnenlänge <b>sonst:</b> Zentrum/Endpunkt <b>und</b> Winkel/Sehnenlänge <b>und</b> Winkel/Startrichtung/Radius
_.ARC	_.Center <b>weitere Optionen bei _Center:</b> Angle/chord Length <b>sonst:</b> _Center/ End <b>und</b> _Angle/ chord Length <b>und</b> _Angle/ Direction/ Radius
BROWSER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BROWSER	
BRUCH	Erster Punkt
_.BREAK	_.First point
<b>C</b>	
CLIPINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PASTECLIP	
COPYCLIP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.COPYCLIP	
<b>D</b>	
DANSICHT	Kamera/ ZIel/ABstand/ PUnkte/ PAn/Zoom/ Drehen/ Schneiden/Verdeckt/Aus/Zurück <b>weitere Optionen bei Schneiden:</b> Hinten/Vorne/Aus <b>dann</b> EIN/AUS <b>oder</b> auf AUGe (kamera)/EIN/AUS setzen
_.DVIEW	_.CAmera/ _TArget/ _Distance/ _POints/ _PAn/ _Zoom/ _TWist/ _CLip/ _Hide/ _Off/ _Undo <b>weitere Optionen bei _Clip:</b> _Back/ _Front/ _Off <b>dann</b> _ON/ _OFF <b>oder</b> set to _Eye (camera)/ _ON/ _OFF
DBCLOSE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DBCLOSE	



<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
DBLIST	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DBLIST	
DBVERBINDUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DBCCONNECT	
DDEDIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DDEDIT	
DDPTYPE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DDPTYPE	
DDVPOINT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DDVPOINT	
DEHNEN	Projektion/Kante/Zurück <b>weitere Optionen bei Projektion:</b> Keine/Bks/Ansicht <b>weitere Optionen bei Kante:</b> Dehnen/Nicht dehnen
_.EXTEND	_.Project/_Edge/_Undo <b>weitere Optionen bei _Project:</b> _None/_Ucs/_View <b>weitere Optionen bei _Edge:</b> _Extend/_No extend
DIFFERENZ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SUBTRACT	
DPKLIBEARB	EIN/AUS
_.DBLCLKEDIT	_.ON/_OFF
DREHEN	Bezug
_.ROTATE	_.Reference
DRSICHT	Aktuelles bks/ Bks/Welt
_.PLAN	_.Current ucs/_Ucs/_World
DWGEIGEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DWGPROPS	
DXBIN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DXBIN	
<b>E</b>	
EATTEDIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.EATTEDIT	
EATTEXT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.EATTEXT	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
EDGE	Anzeigen <b>dann</b> AUswählen/Alles
_.EDGE	_Display <b>dann</b> _Select/ All
EIGÄNDER	Farbe/ LAyer/ LTYp/ LTFaktor/ LStärke/Objekthöhe/ Plotstil <b>weitere Optionen bei Farbe:</b> Truecolor/Farbbuch
_.CHPROP	_Color/_LAyer/_LTYpe/_LItScale/_LWEight/_ThicknesS/_Plotstyle <b>weitere Optionen bei _Color:</b> _Truecolor/_COlorbook
EIGANPASS	eiNstellungen
_.MATCHPROP	_Settings
EIGENSCHAFTEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PROPERTIES	
EIGSCHLIESS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PROPERTIESCLOSE	
EINFÜGE	Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ VDrehen <b>weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/Vdrehen:</b> Ecke/XYZ
_.INSERT	_Scale/_X/_Y/_Z/_Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_Protate <b>weitere Optionen bei _Rotate/ _PScale/ _PX/ _PY/ _PZ/ _Protate:</b> Corner/XYZ
EINHEIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.UNITS	
ELLIPSE	Kreisbogen/Zentrum/Isokreis <b>weitere Optionen bei Bogen:</b> Zentrum <b>dann</b> Drehung <b>dann</b> Parameter <b>dann</b> Parameter/einGeschlossener winkel <b>weitere Optionen bei Parameter:</b> winKel <b>dann</b> winKel/einGeschlossener winkel
_.ELLIPSE	_Arc/_Center/_Isocircle <b>weitere Optionen bei _Arc:</b> _Center <b>dann</b> _Rotation <b>dann</b> _Parameter <b>dann</b> _Parameter/_Included angle <b>weitere Optionen bei _Parameter:</b> _Angle <b>dann</b> _Angle/_Included angle
ERHEBUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ELEVATION	
ETRANSMIT	Ordner/selbstextrahierende Ausführbare/Zip/nur Bericht <b>weitere Optionen:</b> Ja/Nein <b>dann</b> Nein/2000(LT2000)/2004(LT2004)
_.ETRANSMIT	_Folder/_self-extracting Executable/_Zip/_Report <b>weitere Optionen:</b> _Yes/_No <b>dann</b> _No/2000(LT2000)/2004(LT2004)
EXPORT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.EXPORT	
EXTRUSION	Pfad
_.EXTRUDE	_Path

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
F	
FANG	EIN/AUS/ASpekt/Drehen/Stil/Typ <b>weitere Optionen bei Stil:</b> Standard / Isometrisch <b>dann</b> Aspekt
_.SNAP	_.ON/_.OFF/_.Aspect/_.Rotate/_.Style/_.Type <b>weitere Optionen bei Style:</b> _Standard/ _Isometric <b>dann</b> _Aspect
FARBE	Truecolor/Farbbuch
_.COLOR	_.Truecolor/_.Colorbook
FASE	Polylinie/Abstand/Winkel/Stutzen/Methode/MEHrere <b>weitere Optionen bei Stutzen:</b> Stutzen/Nicht stutzen <b>weitere Optionen bei Methoden:</b> Abstand/Winkel
_.CHAMFER	_.Polyline/_.Distance/_.Angle/_.Trim/_.Method/_.mUltiple <b>weitere Optionen bei _Trim:</b> _Trim/ _No trim <b>weitere Optionen bei _Method:</b> _Distance/ _Angle
FELDEINSTELLUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TRAYSETTINGS	
FILTER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.FILTER	
FLÄCHE	Objekt/Addieren/Subtrahieren <b>weitere Optionen bei Hinzufügen:</b> Objekt/Subtrahieren
_.AREA	_.Object/_.Add/_.Subtract <b>weitere Optionen bei _Add:</b> _Object/ _Subtract
FÜHRUNG	Maßtext/Format/Zurück <b>weitere Optionen bei Maßtext:</b> Toleranz/KOpieren/Block/KEine/Mtext <b>weitere Optionen bei Format:</b> Spline/Gerade/Pfeil/Keine
_.LEADER	_.Annotation/_.Format/_.Undo <b>weitere Optionen bei Maßtext:</b> _Tolerance/_.Copy/_.Block/_.None/_.Mtext <b>weitere Optionen bei Format:</b> _Spline/_.STraight/_.Arrow/_.None
FÜLLEN	EIN/Aus
_.FILL	_.ON/_.OFF
G	
GOTOURL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.GOTOURL	
GPOLY	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BPOLY	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
GRAPHBLD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.GRAPHSCR	
GRUPPE	?/Reihenfolge/Hinzufügen/ENTfernen/URsprung/ UMBenennen/Wählbar/Erstellen
_.GROUP	?/_Order/_Add/_Remove/_Explode/_REName/_Selectable/_Create
GSCRAFF	Eigenschaften/Auswählen/ Inseln entfernen/Optionen <b>weitere Optionen bei Eigenschaften:</b> ?/Solid/Benutzerdefiniert <b>weitere Optionen bei Optionen:</b> Umgrenzungslinien/umgrenzung Beibehalten/Inseln erkennen/Stil/Assoziativität <b>dann</b> Neu/Alles <b>dann</b> Ja/Nein <b>dann</b> Nächster/+X/-X/+Y/-Y/Winkel <b>dann</b> Ignorieren/Äußere/Normal
_.BHATCH	_ <b>weitere Optionen bei _Properties:</b> ?/_Solid/_User defined <b>weitere Optionen bei _Advanced:</b> _Boundary set/_Retain boundary/_Island detection/_Style/_Associativity <b>dann</b> _New/_Everything <b>dann</b> _Yes/_No <b>dann</b> _Nearest/+X/-X/+Y/-Y/_Angle <b>dann</b> _Ignore/_Outer/_Normal
H	
HILFE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.HELP	
HINTERGRUND	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BACKGROUND	
HOPPLA	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OOPS	
HYPERLINK	ENTfernen/Einfügen <b>weitere Optionen bei Einfügen:</b> Bereich/Objekt
_.HYPERLINK	_ <b>weitere Optionen bei _Insert:</b> _Area/_Object
HYPERLINKOPTIONEN	Ja/Nein
_.HYPERLINKOPTIONS	_Yes/ No
I	
ID	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ID	
IMPORT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.IMPORT	
IDROPSTEUERPR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SETIDROPHANDLER	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
IMWEBPUBLIZIEREN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PUBLISHTOWEB	
INFO	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ABOUT	
INHALTEINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PASTESPEC	
ISOEBENE	Links/Oben/Rechts
_.ISOPLANE	_.Left/_.Top/_.Right
<b>J</b>	
JPGEXP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.JPGOUT	
<b>K</b>	
KAL	siehe AutoCAD-Befehlsreferenz
_.CAL	
KAMERA	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CAMERA	
KANTOB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.EDGESURF	
KAPPEN	Objekt/Z-Achse/ Ansicht/XY/YZ/ZX/3Punkte
_.SLICE	_.Object/_.Zaxis/_.View/_.XY/_.YZ/_.ZX/_.3points
KEGEL	Elliptisch <b>oder</b> Durchmesser <b>und</b> Scheitelpunkt <b>weitere Optionen bei Elliptisch:</b> Mittelpunkt <b>und</b> Scheitelpunkt
_.CONE	_.Elliptical <b>oder</b> _Diameter <b>und</b> _Apex <b>weitere Optionen bei _Elliptical:</b> _Center <b>und</b> _Apex
KEIL	Zentrum <b>oder</b> Würfel/Länge <b>weitere Optionen bei Zentrum:</b> Würfel/Länge
_.WEDGE	_.Center <b>oder</b> _Cube/_.Length <b>weitere Optionen bei _Center:</b> _Cube/_.Length

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
KLINIE	HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand <b>weitere Option bei Win:</b> Bezug <b>weitere Option bei Abstand:</b> Durch Punkt
_.XLINE	_ <u>H</u> or/_ <u>V</u> er/_ <u>A</u> ng/_ <u>B</u> isect/_ <u>O</u> ffset <b>weitere Option bei <u>A</u>ng:</b> <u>R</u> eference <b>weitere Option bei <u>O</u>ffset:</b> <u>T</u> hrough
KMPILER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.COMPILE	
KONVERT	Schraffur/Polylinie/Alles <b>und</b> AUswählen/Alles
_.CONVERT	_ <u>H</u> atch/_ <u>P</u> olyline/_ <u>A</u> ll <b>und</b> <u>S</u> elect/_ <u>A</u> ll
KONVERTCTB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CONVERTCTB	
KONVERTPSTILE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CONVERTPSTYLES	
KOPIEBASISP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.COPYBASE	
KOPIEBISHER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.COPYHIST	
KOPIEREN	Mehrfach
_.COPY	_ <u>M</u> ultiple
KOPIEVERKNÜPFEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.COPYLINK	
KPMODUS	Ein/Aus
_.BLIPMODE	_ <u>O</u> N/_ <u>O</u> FF
KREIS	3P (Drei Punkte)/2P (Zwei Punkte)/ Ttr (Tangente Tangente Radius) <b>oder</b> Durchmesser
_.CIRCLE	_ <u>3</u> P (Three Points)/_ <u>2</u> P (Two Points)/_ <u>T</u> tr (tan tan radius) <b>oder</b> <u>D</u> iameter
KSICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.QSAVE	
KUGEL	Durchmesser
_.SPHERE	_ <u>D</u> iameter
<b>L</b>	
LADEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LOAD	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
LÄNGE	DElta/Prozent/Gesamt/ Dynamisch <b>weitere Optionen bei Delta und Gesamt:</b> Winkel und Zurück <b>weitere Optionen bei Prozent und Dynamisch:</b> ZURück
_.LENGTHEN	_ <u>DElta</u> / <u>P</u> ercent/ <u>T</u> otal/ <u>D</u> ynamic <b>weitere Optionen bei <u>DElta</u> und <u>Total</u>:</b> <u>A</u> ngle und <u>U</u> ndo <b>weitere Optionen bei <u>P</u>ercent und <u>D</u>ynamic:</b> <u>U</u> ndo
LAYER	?/Machen/SEtzen/Neu/ EIN/ Aus/FARbe/Ltyp/ LStärke/Plot/PStil/FRieren/Tauen/ SPerren/ENTsperren/ Status <b>weitere Optionen bei Farbe:</b> Truecolor/Farbbuch <b>weitere Optionen bei Plot:</b> Plot/Kein Plot <b>weitere Optionen bei Status:</b> ?/Speichern/Wiederherstellen/Bearbeiten/Name/Löschen/Importieren/Exportieren <b>weitere Optionen bei Speichern und Bearbeiten:</b> Ein/Gefroren/SPerre/Plot/neue AFs frieren/Farbe/linienTyp/Linienstärke/plotSTil
_.LAYER	?/_ <u>M</u> ake/ <u>S</u> et/ <u>N</u> ew/ <u>O</u> N/ <u>O</u> FF/ <u>C</u> olor/ <u>L</u> type/ <u>L</u> W <u>e</u> ight/ <u>P</u> lot/ <u>P</u> Styl/ <u>F</u> reeze/ <u>T</u> haw/ <u>L</u> Ock/ <u>U</u> nlock/ <u>s</u> tAte <b>weitere Optionen bei <u>C</u>olor:</b> <u>T</u> ruicolor/ <u>C</u> olorbook <b>weitere Optionen bei <u>P</u>lot:</b> <u>P</u> lot/ <u>N</u> o Plot <b>weitere Optionen bei Status:</b> [?/_ <u>S</u> ave/ <u>R</u> estore/ <u>E</u> dit/ <u>N</u> ame/ <u>D</u> elete/ <u>I</u> mport/ <u>E</u> Xport <b>weitere Optionen bei <u>S</u>ave und <u>E</u>dit:</b> <u>O</u> n/ <u>F</u> rozen/ <u>L</u> ock/ <u>P</u> lot/ <u>N</u> ewvpfreeze/ <u>C</u> olor/ <u>l</u> ineType/ <u>l</u> ineWeight/ <u>p</u> lotStyle
LAYERV	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LAYERP	
LAYERVMODUS	Ein/Aus
_.LAYERPMODE	_ <u>O</u> N/ <u>O</u> FF
LAYKONV	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LAYTRANS	
LAYOUT	Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/ Slchals/SEtzen/ ?]
_.LAYOUT	_ <u>C</u> opy/ <u>D</u> elete/ <u>N</u> ew/ <u>T</u> emplate/ <u>R</u> ename/ <u>S</u> Aveas/ <u>S</u> et/?]
LAYOUTASS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LAYOUTWIZARD	
LICHT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LIGHT	
LIMITEN	Ein/Aus
_.LIMITS	_ <u>O</u> N/ <u>O</u> FF
LINIE	Schließen/Zurück
_.LINE	_ <u>C</u> lose/ <u>U</u> ndo
LINIENTYP	?/Erstellen/Laden/Setzen
_.LINETYPE	?/_ <u>C</u> reate/ <u>L</u> oad/ <u>S</u> et
LISTE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LIST	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
LOGFILEOFF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LOGFILEOFF	
LOGFILEON	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LOGFILEON	
LÖSCHEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ERASE	
LSBEARB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LSEdit	
LSBIBL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LSLIB	
LSNEU	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LSNEW	
LSTÄRKE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LWEIGHT	
LTFAKTOR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LTSCALE	
M	
MACHDIA	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MSLIDE	
MANSFEN	<p>EIN/AUS/Zbereich/Schattplot/Sperren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4</p> <p><b>weitere Optionen bei Schattplot:</b> Wie angezeigt/Drahtkörper/Verdeckt/Gerendert</p> <p><b>weitere Optionen bei Sperren:</b> Ein/Aus</p> <p><b>weitere Optionen bei Polygonal:</b> Kreisbogen/Schließen/sehnenlänge/Zurück <b>bei Kreisbogen:</b> Winkel/Zentrum/Richtung/Linie/RADius/zweiter Pkt/ZURück/Bogenendpunkt</p> <p><b>weitere Option bei Holen:</b> Zbereich</p> <p><b>weitere Optionen bei 2:</b> Horizontal/Vertikal <b>und</b> Zbereich</p> <p><b>weitere Optionen bei 3:</b> Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts <b>und</b> Zbereich</p> <p><b>weitere Option bei 4:</b> Zbereich</p>
_.MVIEW	<p>_.ON/_OFF/_Fit/_Shadeplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/2/3/4</p> <p><b>weitere Optionen bei _Shadeplot:</b> _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_Rendered</p> <p><b>weitere Optionen bei _Lock:</b> _On/_Off</p> <p><b>weitere Optionen bei _Polygonal:</b> _Arc/_Close/_Length/_Undo <b>bei _Arc:</b> _Angle/_CEnter/_CLOse/_Direction/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Endpoint of arc</p> <p><b>weitere Option bei _Restore:</b> _Fit</p> <p><b>weitere Optionen bei 2:</b> _Horizontal/_Vertical <b>und</b> _Fit</p> <p><b>weitere Optionen bei 3:</b> _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right <b>und</b> _Fit</p> <p><b>weitere Option bei 4:</b> Fit</p>



<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
MAPPING	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MAPPING	
MASSEIG	Ja/Nein
_.MASSPROP	_Yes/ _No
MAT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MAT	
MATBIBL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MATLIB	
MBEREICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MSPACE	
MEINFÜG	Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ Vdrehen <b>weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/Vdrehen:</b> Ecke/XYZ
_.MINSERT	_Scale/_X/_Y/_Z/_Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_Protate <b>weitere Optionen bei _Rotate/ _PScale/ _PX/ _PY/ _PZ/ _Protate:</b> _Corner/_XYZ
MENÜ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MENU	
MENÜENTF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MENUUNLOAD	
MENÜLAD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MENULOAD	
MESSEN	Block <b>und</b> Ja/Nein
_.MEASURE	_Block <b>und</b> _Yes/ _No
MLEDIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MLEDIT	
MLINIE	Ausrichtung/Maßstab/ Stil <b>oder</b> Schließen/Zurück <b>weitere Optionen bei Ausrichtung:</b> Oben/Null/Unten
_.MLINE	_Justification/_Scale/_Style <b>oder</b> _Close/_Undo <b>weitere Optionen bei _Justification:</b> _Top/_Zero/_Bottom
MLSTIL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MLSTYLE	
MODELL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MODEL	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
MTEXT	Höhe/Position/ Zeilenabstand/Drehen/ Stil/Breite <b>weitere Optionen bei Ausrichten:</b> OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR <b>weitere Optionen bei Zeilenabstand:</b> Mindestens/Genau
_.MTEXT	_.Height/_.Justify/_.Line spacing/_.Rotation/_.Style/_.Width <b>weitere Optionen bei _Justify:</b> _TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR <b>weitere Optionen bei _Line spacing:</b> _At least/ _Exactly
MVSETUP	<b>im Modellbereich:</b> Ja/Nein <b>und</b> Wissenschaftlich/Dezimal/Engineering/Architectural/Metrisch <b>im Layout:</b> Ausrichten/Erstellen/ ansichtsfenster Skalieren/Optionen/ schrifTfeld/Zurück <b>weitere Optionen bei Ausrichten:</b> Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück <b>weitere Optionen bei Erstellen:</b> objekte Löschen/ansichtsfenster Erstellen/Zurück <b>bei ansichtsfenster Erstellen:</b> Neuanzeigen <b>weitere Option bei ansichtsfenster Skalieren:</b> Interaktiv/<Gleichmäßig> <b>weitere Option bei Optionen:</b> LAyer/LImiten/Einheiten/XRef <b>und</b> Ja/Nein <b>und</b> Fuß/Zoll/MEter/Millimeter <b>und</b> XRef zuordnen/Einfügen <b>weitere Optionen bei schrifTfeld:</b> objekte Löschen/Ursprung/Zurück/Einfügen <b>und</b> Hinzufügen/Löschen/Neuanzeigen <b>und</b> Ja/Nein
_.MVSETUP	<b>im Modellbereich:</b> _No/_Yes <b>und</b> _Scientific/_Decimal/_Engineering/_Architectural/_Metric <b>im Layout:</b> _Align/_Create/_Scale viewports/_Options/_Title block/_Undo <b>weitere Optionen bei _Align:</b> _Angled/_Horizontal/_Vertical alignment/_Rotate view/_Undo <b>weitere Optionen bei _Create:</b> _Delete objects/_Create viewports/_Undo <b>bei _Create viewport:</b> _Redisplay <b>weitere Option bei _Scale viewports:</b> _Interactively/<Uniform> <b>weitere Option bei _Options:</b> _Layer/_LImits/_Units/_Xref <b>und</b> _Yes/_No <b>und</b> _Feet/_Inches/_MEters/_Millimeters <b>und</b> _Xref attach/_Insert <b>weitere Optionen bei Title Block:</b> Delete objects/ Origin/ Undo /Insert <b>und</b> Add/ Delete/ Redisplay <b>und</b> Yes/ No
MZLÖSCH	Alles/Letztes
_.MREDO	_.All/ _Last
<b>N</b>	
NEBEL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.FOG	
NEU	keine Befehlszeilenoptionen.
_.NEW	
NEUINIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REINIT	
NEUZALL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REDRAWALL	
NEUZEICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REDRAW	
NOCHMAL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MULTIPLE	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.	
Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".	
Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
<b>Legende:</b>	
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>O</b>	
OBJEINF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.INSERTOBJ	
ÖFFNEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OPEN	
ÖFFNUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.APERTURE	
OFANG	siehe Objektfänge
_.OSNAP	
OLESKAL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OLESCALE	
OLEVERKN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OLELINKS	
OPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OPTIONS	
ORIGEIFÜG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PASTEORIG	
ORTHO	Ein/Aus
_.ORTHO	_.On/_.Off
<b>P</b>	
PAN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PAN	
PAUSE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DELAY	
PBEREICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PSPACE	
PCINWIZARD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PCINWIZARD	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
PEDIT	<p><b>bei 2D-Polylinien:</b> Schließen/Verbinden/BReite/BEarbeiten/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück</p> <p><b>weitere Optionen bei Verbinden:</b> Verbindungstyp <b>und</b> Dehnen/Hinzufügen/Beides</p> <p><b>weitere Optionen bei Bearbeiten:</b> Nächster/Vorher/BRUch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/Tangente/BReite/eXit <b>und bei Bruch und Linie:</b> Nächster/Vorher/Los/eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei Linientyp:</b> EIN/AUS</p> <p><b>bei 3D-Polylinien:</b> Schließen/BEarbeiten/Kurvenlinie/kurve Löschen/Zurück</p> <p><b>weitere Optionen bei Bearbeiten:</b> Nächster/Vorher/BRUch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/eXit <b>und bei Bruch und Linie:</b> Nächster/Vorher/Los/eXit</p> <p><b>3D-Polygonnetzen:</b> BEarbeiten/Oberfläche glätten/Glättung löschen/Mschliessen/Nschliessen/Zurück</p> <p><b>weitere Optionen bei Bearbeiten:</b> Nächster/Vorher/Links/REchts/AUF/AB/Schieben/Regen/eXit</p>
_.PEDIT	<p><b>bei 2D-Polylinien:</b> _Close/_Join/_Width/_Edit vertex/_Fit/_Spline/_Decurve/_Ltype gen/_Undo</p> <p><b>weitere Optionen bei _Join:</b> _Jointype <b>und</b> _Extend/Add/Both</p> <p><b>weitere Optionen bei _Edit vertex:</b> _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_Tangent/_Width/_eXit <b>und bei _Break und _Straighten:</b> _Next/_Previous/_Go/_eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei _Ltype gen:</b> _ON/_OFF</p> <p><b>bei 3D-Polylinien:</b> _Close/_Edit vertex/_Spline curve/_Decurve/_Undo/_eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei _Edit vertex:</b> _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_eXit <b>und bei _Break und _Straighten:</b> _Next/_Previous/_Go/_eXit</p> <p><b>3D-Polygonnetzen:</b> _Edit vertex/_Smooth surface/_Desmooth/_Mclose/_Nclose/_Undo</p> <p><b>weitere Optionen bei Bearbeiten:</b> Next/ Previous/ Left/ Right/ Up/ Down/ Move/ REgen/ eXit</p>
PLINIE	<p>Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite</p> <p><b>weitere Optionen bei Kreisbogen:</b> Winkel/ZEntrum/Schließen/Richtung/Halbbreite/Linie/RADius/zweiter Pkt/ZURück/Breite <b>dann</b> ZEntrum/Radius <b>bzw.</b> Winkel/sehnenLänge <b>oder</b> Winkel</p>
_.PLINE	<p>_Arc/_Close/_Halfwidth/_Length/_Undo/_Width</p> <p><b>weitere Optionen bei _Arc:</b> _Angle/_CEnter/_Cclose/_Direction/_Halfwidth/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Width <b>dann</b> _Center/_Radius <b>bzw.</b> _Angle/_Length <b>oder</b> _Angle</p>
PLOT	<p>Ja/Nein</p> <p><b>weitere Optionen bei Ja:</b> Zoll/Millimeter , Hochformat/Querformat , Ja/Nein , Anzeige/Grenzen/Limiten/Layout/ANSicht/Fenster , Anpassen , Zentrum , Ja/Nein</p> <p><b>und in Layouts:</b> Wie angezeigt/Drahtkörper/Verborgen/Gerendert , Ja/Nein/Qualität , Entwurf/Voransicht/Normal/Präsentation/Maximal/Benutzerspezifisch</p> <p><b>weitere Optionen bei Nein:</b> Ja/Nein</p>
_.PLOT	<p>_Yes/_No</p> <p><b>weitere Optionen bei _Yes:</b> _Inches/_Millimeters , _Portrait/_Landscape , _Yes/_No , _Display/_Extents/_Limits/_Layout/_View/_Window , _Fit , _Center , _Yes/_No</p> <p><b>und in Layouts:</b> _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_Rendered , _Yes/_No/_Quality , _Draft/_Preview/_Normal/_pResentation/_Maximum/_Custom</p> <p><b>weitere Optionen bei _No:</b> _Yes/_No</p>
PLOTMARKIERUNG	<p>Ein/Aus/Felder/Benutzerfelder/PProtokolldatei/POsition/Texteigenschaften/einheiten</p> <p><b>weitere Optionen bei Felder, Protokolldatei und Texteigenschaften:</b> Ja/Nein</p> <p><b>weitere Optionen bei Position:</b> OL/OR/OL/UR <b>und</b> Horizontal/Vertikal <b>und</b> Ja/Nein <b>und</b> Papierrand/Druckbereich</p> <p><b>weitere Optionen bei Einheiten:</b> Zoll/Millimeter/Pixel</p>
_.PLOTSTAMP	<p>_On/_OFF/_Fields/_User fields/_Log file/_LOCation/_Text properties/_Units</p> <p><b>weitere Optionen bei _Fields, _Log file und _Text properties:</b> _Yes/_No</p> <p><b>weitere Optionen bei _Location:</b> _TL/_TR/_BL/_BR <b>und</b> _Horizontal/_Vertical <b>und</b> _Yes/_No <b>und</b> _paper Border/_printable Area</p> <p><b>weitere Optionen bei _Units:</b> _Inches/_Millimeters/_Pixels</p>

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
PLOTSTIL	?/Aktuell
_.PLOTSTYLE	?/_Current
PLOTSTILMANAGER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.STYLESMANAGER	
PLOTTERMANAGER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PLOTTERMANAGER	
PNETZ	Flächen definieren <b>und</b> Farbe/Layer <b>und bei Farbe:</b> Truecolor/Farbbuch
_.PFACE	_.define faces <b>und</b> _Color/ Layer <b>und bei</b> _Color: _Truecolor/_COLORbook
PNGOUT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PNGOUT	
POLYGON	Seite <b>oder bei Polygonmittelpunkt:</b> Umkreis/Inkreis
_.POLYGON	_.Edge <b>oder bei center of polygon:</b> _Inscribed in circle/ _Circumscribed about circle
POLYKONVERT	Fett/Dünn
_.CONVERTPOLY	_.Heavy/ _Light
PRÜFSTANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CHECKSTANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen.
PRÜFUNG	Ja/Nein
_.AUDIT	_.Yes/ _No
PSFÜLL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PSFILL	
PSOUT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PSOUT	
PUBLIZIEREN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PUBLISH	
PUNKT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.POINT	
<b>Q</b>	
QTEXT	Ein/Aus
_.QTEXT	_.On/ _Off
QUADER	Mittelpunkt <b>oder bei Ecke des Quaders:</b> Würfel/Länge
_.BOX	<b>weitere Optionen bei Zentrum:</b> Würfel/Länge _Center <b>oder bei corner of box:</b> _Cube/ _Length <b>weitere Optionen bei</b> _Center: _Cube/ _Length

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
QUERSCHNITT	Objekt/ ZAchse/ Ansicht/XY/YZ/ZX
_.SECTION	_.Object/ _Zaxis/ _View/ _XY/ _YZ/ _ZX
QUIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.QUIT	
<b>R</b>	
RASTER	EIN/ AUs/Fang/ASpekt
_.GRID	_.ON/_.OFF/_.Snap/_.Aspect
RECHTECK	Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/ Breite <b>oder bei Ersten Eckpunkt angeben:</b> Abmessungen
_.RECTANG	Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width <b>oder bei first corner point:</b> Dimensions
RECHTSCHREIBUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SPELL	
REFBEARB	OK/Nächste <b>weitere Optionen bei OK:</b> Alle/Eingebettet und Ja/Nein
_.REFEDIT	_.OK/_.Next <b>weitere Optionen bei _OK:</b> _All/_.Nested und _Yes/_.No
REFSATZ	Hinzufügen/Entfernen
_.REFSET	_.Add/_.Remove
REFSCHLIESSEN	Speichern/Verwerfen
_.REFCLOSE	Save/Discard reference changes
REGELOB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RULESURF	
REGEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REGEN	
REGENALL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REGENALL	
REGENAUTO	EIN/ Aus
_.REGENAUTO	_.ON/_.OFF
REGION	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REGION	
REIHE	Rechteckig/Polar <b>weitere Optionen bei Polar:</b> Basis
_.ARRAY	_.Rectangular/_.Polar <b>weitere Optionen bei Polar:</b> _Base

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
REINST	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RPREF	
RENDER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RENDER	
RENDSCR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RENDSCR	
RESUME	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RESUME	
REVVOLKE	Bogenlänge/Objekt <b>weitere Optionen bei Objekt:</b> Ja/Nein
_.REVCLOUD	_.Arc length/_.Object <b>weitere Optionen bei _Object:</b> _Yes/_No
RING	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DONUT	
RMLIN	Eine/Mehrfach/Identisch
_.RMLIN	_.Single/_.Multiple/_.sAme
ROTATION	Objekt/ X-Achse/ Y-Achse
_.REVOLVE	_.Object/_.X (axis)/_.Y (axis)
ROTOB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REVSURF	
RSCRIPT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RSCRIPT	
S	
SAUSWAHL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.QSELECT	
SBEM	Ausgezogen/Versetzt/Basislinie/Koordinaten/Radius/Durchmesser/bezugsPunkt/Bearbeiten/Einstellungen <b>weitere Optionen bei Bearbeiten:</b> Hinzufügen/eXit <b>weitere Optionen bei Einstellungen:</b> Endpunkt/Schnittpunkt
_.QDIM	_.Continuous/_.Staggered/_.Baseline/_.Ordinate/_.Radius/_.Diameter/_.datumPoint/_.Edit/_.seTtings <b>weitere Optionen bei _Edit:</b> _Add/_.eXit <b>weitere Optionen bei _seTtings:</b> _Endpoint/_.Intersection
SCHIEBEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MOVE	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
SCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CLOSE	
SCHNITTMENGE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.INTERSECT	
SCHRAFF	?/Solid/ Benutzerdefiniert <b>weitere Optionen:</b> Ja/Nein <b>dann</b> Kreisbogen/Schließen/Länge/Zurück
_.HATCH	?/_Solid/_User defined <b>weitere Optionen:</b> _Yes/_No <b>dann</b> _Arc/_Close/_Length/_Undo
SCHRAFFEDIT	Loslösen/Stil/Eigenschaften <b>weitere Optionen bei Stil:</b> Ignorieren/Äußere/Normal
_.HATCHEDIT	_Disassociate/_Style/_Properties <b>weitere Optionen bei Style:</b> _Ignore/_Outer/_Normal
SCRIPT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SCRIPT	
SEINRICHTIMP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PSETUPIN	
SEITENEINR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PAGESETUP	
SETVAR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SETVAR	
SFÜHRUNG	<b>gegebenenfalls:</b> Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFAktor/VX/VY/VZ/Vdrehen
_.QLEADER	<b>gegebenenfalls:</b> _Scale/X/Y/X/_Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_PRotate
SHADEMODE	2D-drahtkörper/ 3D-drahtkörper/Verdeckt/ Flach/ Gouraud/ fLach+Kanten/ gOuraud+Kanten
_.SHADEMODE	_2D wireframe/_3D wireframe/_Hidden/_Flat/_Gouraud/_fLat+edges/_gOuraud+edges
SHELL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SHELL	
SICHALS	2000(LT2000)/2004/Standard/DXF/Vorlage
_.SAVEAS	2000(LT2000)/2004/_Standards/DXF/_Template
SICHERHEITSOPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SECURITYOPTIONS	
SICHERN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SAVE	
SIGVALIDIER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SIGVALIDATE	



<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SKALTEXT	Vorhanden/Links/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR <b>und</b> objekt Anpassen/ Skalieren faktor <b>weitere Option bei Skalieren faktor:</b> Referenz
_.SCALETEXT	_.Existing/_.Align/_.Fit/_.Center/_.Middle/_.Right/_.TL/_.TC/_.TR/_.ML/_.MC/_.MR/_.BL/_.BC/_.BR <b>und</b> Match object/Scale factor <b>weitere Option bei Scale faktor:</b> _Reference
SKIZZE	STift eXit Beenden Speichern Löschen Verbinden
_.SKETCH	_.Pen_eXit_Quit_Record_Erase_Connect
SNEU	keine Befehlszeilenoptionen.
_.QNEW	
SOLANS	BKS/Ortho/Hilfsansicht/Schnitt <b>weitere Optionen bei BKS:</b> Benannt/Welt/?/Aktuelles
_.SOLVIEW	_.Ucs/_.Ortho/_.Auxiliary/_.Section <b>weitere Optionen bei _ucs:</b> _Named/_World/?/_Current
SOLID	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SOLID	
SOLPROFIL	Ja/Nein
_.SOLPROF	_.Yes/_No
SOLZEICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SOLDRAW	
SPIEGELN	Ja/Nein
_.MIRROR	_.Yes/_No
SPLINE	Objekt <b>oder bei Ersten Punkt:</b> Schließen/Anpassungstoleranz
_.SPLINE	Object <b>oder bei first point:</b> _Close/_Fit Tolerance

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SPLINEDIT	Anpassungsdaten/Schließen/scheitelPunkte verschieben/Verfeinern/Richtung wechseln/Zurück <b>weitere Optionen bei Anpassungsdaten:</b> Hinzufügen/Schließen/Löschen/Verschieben/Bereinigen/Tangenten/Toleranz/eXit <b>bei Hinzufügen:</b> Nachher/Vorher <b>bei Verschieben:</b> Nächster/Vorher/Wählen/eXit <b>bei Tangenten:</b> Systemvorgabe <b>weitere Optionen bei Scheitelpunkte verschieben:</b> Nächster/Vorher/Wählen/eXit <b>weitere Optionen bei Verfeinern:</b> Kontrollpunkt hinzufügen/Höherer Grad/Gewicht/eXit <b>bei Gewicht:</b> Nächster/Vorher/Wählen/eXit
_.SPLINEDIT	_Fit data/_Close/_Move vertex/_Refine/_rEverse/_Undo <b>weitere Optionen bei _Fit data:</b> _Add/_Close/_Delete/_Move/_Purge/_Tangents/_toLerance/_eXit <b>bei _Add:</b> _After/_Before <b>bei _Move:</b> _Next/_Previous/_Select Point/_eXit <b>bei _Tangents:</b> _System default <b>weitere Optionen bei _Move vertex:</b> _Next/_Previous/_Select Point/_eXit <b>weitere Optionen bei _Refine:</b> _Add control point/_Elevate order/_Weight/_eXit <b>bei _Weight:</b> Next/ Previous/ Select point/ eXit
STANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.STANDARDS	
STAT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.STATS	
STATUS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.STATUS	
STIL	Ja/Nein
_.STYLE	_Yes/_No
STLOUT	Ja/Nein
_.STLOUT	_Yes/_No
STRAHL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RAY	
STRECKEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.STRETCH	
STUTZEN	Projektion/Kante/ZUück <b>weitere Optionen bei Projektion:</b> Keine/Bks/Ansicht <b>weitere Optionen bei Kante:</b> Dehnen/Nicht dehnen
_.TRIM	_Project/_Edge/_Undo <b>weitere Optionen bei _Project:</b> _None/_Ucs/_View <b>weitere Option bei _Edge:</b> _Extend/_No extend

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
SUCHEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.FIND	
SYMBOL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SHAPE	
SYSFENSTER	Überlappend/ Horizontal/ Vertikal/ Symbole anordnen
_.SYSWINDOWS	_Cascade/_tile Horizontal/_tile Vertical/_Arrange icons
SZENE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SCENE	
<b>T</b>	
TABLETT	EIN/AUS/KAL/KFG <b>weitere Optionen bei KAL:</b> Orthogonal/3-Punkt/Projizierend/Tabelle wiederholen <b>weitere Optionen bei KFG:</b> Ja/Nein
_.TABLET	_.ON/_OFF/_CAL/_CFG <b>weitere Optionen bei _CAL:</b> _Orthogonal/_Affine/Projective/_Repeat table <b>weitere Optionen bei _KFG:</b> _Yes/_No
TABOB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TABSURF	
TEILEN	Ja/Nein
_.DIVIDE	_.Yes/_No
TEILLAD	Ja/Nein
_.PARTIALLOAD	_.Yes/_No
TEILÖFFNEN	Ja/Nein
_.PARTIALOPEN	_.Yes/_No
TEXT	Position/Stil <b>weitere Optionen bei Position:</b> Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
_.TEXT	_.Justify/_Style <b>weitere Optionen bei _Justify:</b> _Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR
TEXTBLD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TEXTSCR	
TIFFEXP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TIFOUT	
TOLERANZ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TOLERANCE	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
TORUS	Durchmesser
_.TORUS	_.Diameter
TRANSPARENZ	EIN/AUS
_.TRANSPARENCY	_.ON/_.OFF
TREESTAT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TREESTAT	
<b>U</b>	
ÜBERLAG	Ja/Nein <b>und</b> Nächstes paar/eXit
_.INTERFERE	_.Yes/_.No <b>und</b> _.Next pair/_.eXit
ÜFENSTER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DSVIEWER	
UMBENENN	BLock / BEmstil / LAyer / LTyp / Plotstil / Textstil / BKS / AUsschnitt / AFenster
_.RENAME	_.Block/_.Dimstyle/_.LAYER/_.LType/_.Plotstyle/_.textStyle/_.Ucs/_.Vlew/_.VPort
UMGRENZUNG	Optionen <b>weitere Optionen:</b> Umgrenzungslinien/Inseln erkennen/Objekttyp <b>und</b> Region/Polylinie
_.BOUNDARY	Advanced options <b>weitere Optionen:</b> _Boundary set/ _Island detection/ _Object type <b>und</b> _Region/ _Polyline
URLANHÄNG	Bereich/Objekt
_.ATTACHURL	_.Area/_.Object
URLLÖSEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DETACHURL	
URSPRUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.EXPLODE	
<b>V</b>	
VARIA	Bezug
_.SCALE	_.Reference
VBAAUDR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBASTMT	
VBAUSF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBARUN	
VBAENTF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBAUNLOAD	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehloptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
VBAIDE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBAIDE	
VBALAD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBALOAD	
VBAMAN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBAMAN	
VERDECKT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.HIDE	
VEREINIG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.UNION	
VERSETZ	Durch punkt
_.OFFSET	_Through
VLEINSTELLUNGEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.HLSETTINGS	
VLISP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VLISP	
VOLKÖRPERBEARB	<p>Fläche/Kante/Volumenkörper/Zurück/ eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei Fläche:</b> Extrusion/Schieben/Drehen/Versetzen/verJüngung/Löschen/Kopieren/Farbe/Zurück/eXit</p> <p><b>bei allen:</b> ZURück/Entfernen/ALLE <b>bei Entfernen:</b> ZURück/Hinzufügen/ALLE <b>bei Alle:</b> Pfad</p> <p><b>bei Drehen:</b> Achse von Objekt/ANSicht/X-Achse/Y-Achse/Z-Achse <b>und</b> Bezug</p> <p><b>weitere Optionen bei Kante:</b> Kopieren/Farbe/Zurück/eXit <b>bei Kopieren:</b> Zurück/Entfernen <b>bei Entfernen:</b> Zurück/Hinzufügen</p> <p><b>weitere Optionen bei Volumenkörper:</b> Aufprägen/volumenkörper Trennen/Wandstärke/Bereinigen/Überprüfen/Zurück/eXit</p> <p><b>bei Wandstärke:</b> ZURück/Hinzufügen/ALLE</p>
_.SOLIDEDIT	<p>_Face/_Edge/_Body/_Undo/_eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei Face:</b> _Extrude/_Move/_Rotate/_Offset/_Taper/_Delete/_Copy/_coLor/_Undo/_eXit</p> <p><b>bei allen:</b> _Undo/_Remove/_ALL <b>bei Remove:</b> _Undo/_Add/_ALL <b>bei All:</b> _Path</p> <p><b>bei Rotate:</b> _Axis by object/_View/_Xaxis/_Yaxis/_Zaxis <b>und</b> _Reference</p> <p><b>weitere Optionen bei Edge:</b> _Copy/_coLor/_Undo/_eXit <b>bei Copy:</b> _Undo/_Remove <b>bei Remove:</b> _Undo/_Add</p> <p><b>weitere Optionen bei Body:</b> _Imprint/_seParate solids/_Shell/_cLean/_Check/_Undo/_eXit</p> <p><b>bei Shell:</b> _Undo/_Add/_ALL</p>
VORANSICHT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PREVIEW	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
W	
WAHL	Fenster/Letztes/Kreuzen/ QUADER/ Alle/Zaun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/ Hinzufügen/Entfernen/Mehrfach/Vorher/Zurück/ AUto/ Einzel <b>weitere Option bei Zaun, FPolygon, KPolygon:</b> Zurück
_.SELECT	_.Window/_.Last/_.Crossing/_.BOX/_.ALL/_.Fence/_.WPolygon/_.CPolygon/_.Group/_.Add/_.Remove/_.Multiple/_.Previous/_.Undo/_.AUto/_.Single <b>weitere Option bei _Fence, WPolygon, CPolygon:</b> _Undo
WBLOCK	keine Befehlszeilenoptionen.
_.WBLOCK	
WERKZEUGKASTEN	ALLE <b>oder bei Werkzeugkastennamen eingeben:</b> Anzeigen/AUSblenden/Links/Rechts/Oben/Unten/VERSchiebbar <b>und</b> horizontal, vertikal <b>bzw.</b> Bildschirmkoordinaten <b>weitere Optionen bei ALLE:</b> Anzeigen/AUSblenden
_.TOOLBAR	_.ALL <b>oder bei toolbar name:</b> _Show/_Hide/_Left/_Right/_Top/_Bottom/_Float <b>und</b> _horizontal, _vertical <b>bzw.</b> _screen coordinates <b>weitere Optionen bei _ALL:</b> _Show/_Hide
WERKZPALETTEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TOOLPALETTES	
WERKZPALETTENSCHL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TOOLPALETTECLOSE	
WHERST	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RECOVER	
WHOHAS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.WHOHAS	
WIEDERGABE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REPLAY	
WMFIN	Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ VDrehen <b>und/oder:</b> Ecke/XYZ
_.WMFIN	_.Scale/X/Y/Z/_.Rotate/_.PScale/_.PX/_.PY/_.PZ/_.PRotate <b>und/oder:</b> _Corner/XYZ
WMFOPT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.WMFOPT	
WMFOUT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.WMFOUT	
X	
XBINDEN	BBlock / BEmstil / LAyer / LTyp / Stil
_.XBIND	_.Block/_.Dimstyle/_.LAyer/_.LType/_.Style
XÖFFNEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.XOPEN	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
XPLODE	Individuell auflösen/Global <b>weitere Optionen:</b> Alle/Farbe/LAyer/LInientyp/von Hauptblock übernehmen/Ursprung <b>bei Einzeln und Farbe:</b> Rot/GEIb/GRün/Cyan/Blau/Magenta/Weiss/VONLayer/VONBlock/Truecolor/Farbbuch
_.XPLODE	_.Individually/_.Globally <b>weitere Optionen:</b> <u>_.All/_.Color/_.LAYER/_.LType/_.Inherit from parent block/_.Explode</u> <b>bei Individually und Color:</b> <u>_.Red/_.Yellow/_.Green/_.Cyan/_.Blue/_.Magenta/_.White/_.BYLayer/_.BYBlock/_.Truecolor/_.Colorbook</u>
XREF	?/Binden/Lösen/Pfad/Entfernen/Neuladen/Überlagern/Zuordnen
_.XREF	?/_Bind/_Detach/_Path/_Unload/_Reload/_Overlay/_Attach
XZUORDNEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.XATTACH	
XZUSCHNEIDEN	EIN/ AUS/Schnittiefe/Löschen/Polylinie generieren/Neue Umgrenzung <b>weitere Optionen bei Schnittiefe:</b> Abstand/Entfernen <b>weitere Optionen bei Neue Umgrenzung:</b> Ja/Nein und Polylinie wählen/polyGonal/Rechteckig
_.XCLIP	_.ON/_.OFF/_.Clipdepth/_.Delete/_.generate Polyline/_.New boundary <b>weitere Optionen bei _Clipdepth:</b> <u>_.Distance/_.Remove</u> <b>weitere Optionen bei _New boundary:</b> <u>_.Yes/_.No und <u>_.Select polyline/_.Polygonal/_.Rectangular</u></u>
<b>Z</b>	
Z	keine Befehlszeilenoptionen.
_.U	
ZEICHEINST	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DSETTINGS	
ZEICHENREIHENF	üBer objekt/ uNter Objekt/Oben/Unten
_.DRAWORDER	_.Above object/_.Under object/_.Front/_.Back
ZEIGDIA	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VSLIDE	
ZEIGMAT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SHOWMAT	
ZEIT	Darstellung/Ein/Aus/Zurückstellen
_.TIME	_.Display/_.On/_.OFF/_.Reset
ZENTRTEXTAUSR	Links/Ausrichten/Einpassen/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
_.JUSTIFYTEXT	_.Existing/_.Align/_.Fit/_.Center/_.Middle/_.Right/_.TL/_.TC/_.TR/_.ML/_.MC/_.MR/_.BL/_.BC/_.BR
ZLÖSCH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REDO	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2004</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2004	
geändert in AutoCAD 2004	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
ZOOM	Alles/Zentrum/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster
_.ZOOM	_ <u>All</u> /_ <u>Center</u> /_ <u>Dynamic</u> /_ <u>Extents</u> /_ <u>Previous</u> /_ <u>Scale</u> /_ <u>Window</u>
ZUGMODUS	EIN/ AUS/Auto
_.DRAGMODE	_ <u>ON</u> /_ <u>OFF</u> /_ <u>Auto</u>
ZURÜCK	Auto/Steuern/ Beginn/Ende/ Markierung/Rück <b>weitere Optionen bei Auto:</b> Ein/Aus <b>weitere Optionen bei Steuern:</b> Ganz/Nichts/Eine
_.UNDO	_ <u>Auto</u> /_ <u>Control</u> /_ <u>BEgin</u> /_ <u>End</u> /_ <u>Mark</u> /_ <u>Back</u> <b>weitere Optionen bei Auto:</b> <u>_ON</u> / <u>_OFF</u> <b>weitere Optionen bei <u>Control</u>:</b> <u>_All</u> / <u>_None</u> / <u>_One</u>
ZYLINDER	Elliptisch <b>oder bei Mittelpunkt für Basis:</b> Durchmesser <b>und</b> Mittelpunkt vom anderen ende <b>weitere Optionen bei Elliptisch:</b> Mittelpunkt <b>und</b> Mittelpunkt vom anderen ende
_.CYLINDER	_ <u>Elliptical</u> <b>oder bei center point:</b> <u>_Diameter</u> <b>und</b> <u>_Center of other end</u> <b>weitere Optionen bei <u>Elliptical</u>:</b> <u>_Center</u> <b>und</b> <u>_Center of other end</u>



Systemvariablen	
Deutsch	Englisch
BEMABH	DIMEXO
BEMABST	DIMGAP
BEMALT	DIMALT
BEMALTD	DIMALTD
BEMALTRUND	DIMALTRND
BEMALTU	DIMALTF
BEMAEINH	DIMALTU
BEMANACH	DIMAPOST
BEMASSO	DIMASO
BEMATDEZ	DIMALTTD
BEMATNU	DIMALTTZ
BEMAUS	DIMJUST
BEMAWNU	DIMALTZ
BEMBLK	DIMBLK
BEMBLK1	DIMBLK1
BEMBLK2	DIMBLK2
BEMBRUCH	DIMFRAC
BEMBTXT	DIMUPT
BEMDEZ	DIMDEC
BEMDTRENN	DIMDSEP
BEMEINHE	DIMLUNIT
BEMFARH	DIMCLRE
BEMFARM	DIMCLRD
BEMFART	DIMCLRT
BEMFKRT	DIMSCALE
BEMGFLA	DIMLFAC
BEMGRE	DIMLIM
BEMH1U	DIMSE1
BEMH2U	DIMSE2
BEMIML	DIMDLI
BEMLSB	DIMLWD
BEMLSH	DIMLWE
BEMM1U	DIMSD1
BEMM2U	DIMSD2
BEMMAHU	DIMSOXD
BEMNACH	DIMPOST
BEMNUNT	DIMAZIN
BEMNZ	DIMZIN
BEMPFKT	DIMSAH
BEMPLG	DIMASZ
BEMPTPASS	DIMATFIT
BEMRND	DIMRND
BEMSLG	DIMTSZ
BEMTAH	DIMTOH
BEMTAL	DIMTOFL
BEMTBEW	DIMTMOVE
BEMTDEZ	DIMTDEC
BEMTFAC	DIMTFAC
BEMTIH	DIMTIH
BEMTIL	DIMTIX
BEMTM	DIMTM
BEMTNZ	DIMTZIN
BEMTOL	DIMTOL
BEMTOM	DIMTAD
BEMTP	DIMTP
BEMTSTIL	DIMTXSTY
BEMTXT	DIMTXT
BEMVAUS	DIMTOLJ
BEMVEH	DIMEXE
BEMVML	DIMDLE
BEMWDEZ	DIMADEC
BEMWEINH	DIMAUNIT
BEMZEN	DIMCEN
BEMZUG	DIMSHO
BKSYMBOL	UCSICON
LTFAKTOR	LTSCALE
ZUGMODUS	DRAGMODE

## Objektfangmodi

Deutsch	Englisch
ANgen. schnittPunkt	_APParent Intersection
BASispunkt	_INSertion
ENDPunkt	_ENDpoint
HILfslinie	_EXTension
KEIner	_NONE
LOT	_PERpendicular
MITtelpunkt	_MIDpoint
NÄChster	_NEArest
PARallel	_PARallel
PUNKt	_NODE
QUADrant	_QUAdrant
QUIck	_QUIck
SCHnittpunkt	_INTersection
TANgente	_TANGent
ZENtrum	_CENter

<b>Bemaßungs-Endblöcke</b>	
<b>Deutsch</b>	<b>Englisch</b>
Punkt	_dot
PunktKlein	_dotsmall
PunktLeer	_dotblank
Ursprung	_origin
Ursprung2	_origin2
Geöffnet	_open
Geöffnet90	_open90
Geöffnet30	_open30
Geschlossen	_closed
Klein	_small
Kein	_none
Schräg	_oblique
QuadratGefüllt	_boxfilled
QuadratLeer	_boxblank
GeschlossenLeer	_closedblank
UmgekDreieckGefüllt	_datumfilled
UmgekDreieckLeer	_datumblank
Integral	_integral
Architektonisch	_archtick